



Handbuch Teil 1 Kapitel 4.2 S.12

Seite 12 ModellStellwerk - Version 9 Ausgabe vom 01.04.2015

Achtung: Nach der Installation einer neueren Version des ModellStellwerks („Update“) muss das erste Mal die Anlage unbedingt in der Grundstellung gestartet werden.

Beim Starten der Bedienung werden zuerst die Weichen und Signale in die Grundstellung (Go Grundstellung) oder den letzten Stand (Go Spielstellung) gestellt. Während dieses Vorgangs können noch keine Weichen und Signale gestellt werden, der Mauszeiger wird als Sanduhr angezeigt und in der Statuszeile wird die Zahl der noch zu stellende Magnetartikel dargestellt. Die Initialisierung kann in der Konfiguration geändert werden, sodass das Starten der Bedienung schneller vonstattengeht. Es ist dann jedoch nicht sichergestellt, dass die Stellung der Weichen auf der Modellbahnanlage mit der in Modellstellwerk gespeicherten Stellung übereinstimmt.

Bei Speicherung des Spielstands werden auch die Züge für den automatischen Betriebsablauf gespeichert; die Liste mit den Zügen und deren Stand wird in einer Datei vom Typ *.zug gespeichert. Dies erfolgt jedoch nur dann, wenn bereits ein Dateiname angegeben wurde (entweder durch Einlesen einer bestehenden Datei, nachdem die Daten manuell gespeichert wurden, oder ein Dateiname im Zugfenster eingegeben wurde).

1. Nach einem Update, muss der < GO aus der Grundstellung > erfolgen! Siehe Zitat aus dem HB
2. KWT hat einen Richtungsfehler bei dem DKW Feld „ nach rechts unten.
3. WV Weichenverschlussausleuchtung wird bei 3stelligem Namen (Nummer) verdeckt.
4. ZN Nummernpfeil ist nicht immer identisch mit der Richtung der Erlaubnispeile und des Bestimmungspfeiles (im Blockformular—Richtung bestimmen —zeigen) Siehe Hardcopy oben.